

CLEANER: Solution de gain de temps pour le nettoyage de nuage de points 3D



https://bim.norm3d.com











Solution pour le nettoyage de nuage de points 3D







Interopérable

Boost capacité à répondre à des projets



Économie de coût 50 %



Solution pour le nettoyage de nuage de points 3D



Source: https://www.rfcp.fr/wp-content/uploads/2020/05/%C3%89valuation-du-cycle-de-vie-selon-l%E2%80%99ISO-14000-source-environnement.jpg





Simplification du nuage de point pour la mise à jour de la maquette numérique par les modeleurs BIM



Simplifier la visualisation du nuage de points pour ne garder que les points en lien avec la maquette numérique



Simplification des données pour un traitement machine efficace



Exemple de résultat :





Nuage de points original

Résultat seuil à 10cm



Exemple de résultat :





Nuage de points original

Résultat seuil à 10cm



Accéder à la plateforme NORM3D avec le lien suivant : https://bim.norm3d.com/

Pour vous authentifier cliquer sur l'icône \rightarrow ou accéder au lien suivant : https://bim.norm3d.com/login

Saisissez votre login et mot de passe de votre compte NORM3D, puis cliquez sur le bouton Login.

Mot de passe		
	Login	



Lancement traitement NORM3D

Une fois authentifier cliquer sur	Lancer un traitement via CLEANER	pour lancer un traitement BIMAQ.			
Paramétrer le seuil de distance	de préservation des données	Distance 10cm			
Cliquer sur	IFC file	pour indiquer l'IFC de référence.			
Cliquer sur	Pointcloud file	pour indiquer le nuage de points 3D à analyser.			
Dès que les fichiers ont fini d'être téléverser le message suivant s'affiche :					
	Votre traitement est en cours de lancement. V très prochainer Nouveau traiter	Vous recevrez un email récapitulatif ment. ment			

Une fois le traitement lancé, vous recevrez un email notifiant du lancement effectif du traitement.





Le temps de traitement varie selon le nombre de points contenu dans le nuage de points :

- \sim 20 min pour 600 millions de points
- \sim 1h20 min pour 2,2 milliards de points



Une fois le traitement terminé vous recevrez un email vous notifiant de la terminaison du traitement. L'email de notification contient les liens URL pour :



Tableau de bord



Télécharger .E57



Retrouvez l'intégralité des résultats des traitements dans votre espace personnel :

Liste des traitements effectués



- NORM3D est à l'écoute de vos recommandations, suggestions, partage d'expériences afin de répondre aux mieux à vos attentes en matière de solution de traitement de données 3D.
- Vous pouvez joindre NORM3D via les canaux suivants :



contact@norm3d.com



+33 (0)2 61 53 66 13







contact@norm3d.com



+33 (0)2 61 53 66 13



